


????????? ???????? ??????  
?????? ?????????????? ?????? ???  
??????

?????????


Есть курс, в котором зашита озвучка слайдов. Иногда в курсе есть слайды с видео. Видео вставлены на слайд и используют плеер Storyline. Пользователь убавляет громкость в плеере видео (или в плеере курса) в ноль или делает очень тихо.



Например, пользователь хочет посмотреть видео без звука только с субтитрами. Тогда на следующих слайдах после этой операции озвучка слайдов исчезает вместе с кнопкой регулировки громкости звука (как правило в курсах это не постоянная кнопка). На самом деле озвучка продолжает проигрываться, но пользователь ее не слышит или слышит тише, чем до видео.

?????????

Громкость в плеере видео и громкость в плеере курса связаны. Они управляют звуком в рамках слайда с видео и в рамках всего курса. Т.е. обнулив или убавив громкость на слайде с видео пользователь одновременно влияет на всю озвучку курса в последующих слайдах.



Storyline имеет встроенную переменную для управления громкостью фонового звука. Однако нет ни переменной, ни API для управления звуком на слайдах.

???????

Есть три способа решения проблемы. По какому пути идти решать вам.

???????

Объяснить пользователю, что настройки громкости влияют на видео и на озвучку курса и сделать кнопку управления громкостью звука в курсе доступной на любом слайде.

???????????

Вынести видео в веб-объект со своим плеером. Так настройки громкости в видео не будут влиять на громкость всего курса. Кнопку управления громкостью убираем из плеера курса.

???????????

Убираем плеер в видео и кнопку громкости из плеера курса.

---

Revision #1

Created 25 December 2024 12:47:01 by Дмитрий Якушев

Updated 25 December 2024 13:05:40 by Дмитрий Якушев